

In Voice Pro 12 wird ein Wort wiederholt falsch verstanden (siehe auch Handbuch Kapitel 8.3):

Wenn ein bestimmtes Wort wiederholt falsch verstanden wird, stehen Ihnen folgende Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung:

a) Betreffendes Wort zusammen mit Aussprache im Sprachwörterbuch ablegen

Starten Sie zuerst den Sprachwörterbuchassistenten (über den Befehl „Sprachwörterbuch bearbeiten“ aus dem Voice Pro Menü bzw. der Voice Pro Zentrale oder mit der entsprechenden Symbolschaltfläche auf der Registerkarte „Tools“ in der Multifunktionsleiste von Voice Pad)

- Wählen Sie im Startbildschirm »Neues Wort hinzufügen« oder sagen Sie »Neues Wort hinzufügen«.

- Geben Sie das neue Wort oder die Wortfolge über die Tastatur ein oder diktieren Sie das Wort/die Wortfolge oder sagen Sie »Jetzt buchstabieren«, um das Wort/die Wortfolge zu buchstabieren. Beachten Sie dabei die korrekte Groß- und Kleinschreibung. Um fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche »Weiter« oder sagen »Weiter«.

- Haben Sie das neue Wort großgeschrieben, müssen Sie im folgenden Dialogfeld noch angeben, ob das Wort immer großgeschrieben werden soll (z. B. Eigennamen) oder ob es auch kleingeschrieben vorkommen kann ([die] Suche/ [ich] suche; [die] Liebe/[ich] liebe).

- Geben Sie in diesem Dialogfeld an, ob zu dem neuen Wort/der neuen Wortfolge auch Ihre Aussprache aufgenommen werden soll. Es wird empfohlen, diese Option immer auszuwählen.

Außerdem können Sie angeben, ob der Sprachwörterbuchassistent nach Aufnahme des aktuellen Eintrags gleich für die Aufnahme weiterer Einträge geöffnet bleiben soll. Um fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche »Fertig stellen« oder sagen »fertig stellen«.

- Nehmen Sie das neue Wort/die Wortfolge nun auf. Um die Aufnahme zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche »Aufnahme« oder sagen Sie »Aufnahme«.

- Nach erfolgreicher Aufnahme erscheint eine entsprechende Meldung. Sie können sich die Aufnahme anhören (»Wiedergabe«) und das Wort/die Wortfolge bei Bedarf erneut aufnehmen (»Aufnahme«).


Hinweis: Alternativ können Sie das Wort auch gleich im Text korrigieren und mit dem Sprechbefehl »das hier mit Aussprache zum Sprachwörterbuch hinzufügen« in den Sprachwörterbuchassistenten übernehmen. Um die Aussprache aufzunehmen, folgen Sie der obigen Beschreibung.

b) SpeechCorrect-Regel für das betreffende Wort anlegen

Sollte die oben beschriebene Aufnahme des betreffenden Worts in das Sprachwörterbuch die Erkennung nicht verbessern, so können Sie eine SpeechCorrect-Regel definieren. Eine SpeechCorrect-Regel sorgt dafür, dass ein Wort nach der Erkennung durch ein anderes ersetzt wird (solange die Regel aktiv ist).

Um eine neue SpeechCorrect-Regel anzulegen, öffnen Sie das Dialogfeld »SpeechCorrect-Regeln verwalten« z.B. über den Befehl »SpeechCorrect-Regeln erstellen« im Voice Pro Menü oder in der Voice Pro Zentrale oder über das entsprechende Symbol auf der Registerkarte »Tools« von Voice Pad. Dort gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche »Neu anlegen«, um das Dialogfeld »Regel neu anlegen« zu öffnen.
- Geben Sie im Dialogfeld »Regel neu anlegen« im Feld »Dieses Wort/diese Wortfolge« den Text ein, der später beim Diktieren ersetzt werden soll (z. B. »Gulden«).
- Geben Sie im Feld »ersetzen durch dieses Wort/diese Wortfolge« den Text ein, der beim Diktieren erscheinen soll (z. B. »golden«).
- Legen Sie unter »nur in bestimmtem Kontext ausführen« ggf. noch Bedingungen für die Anwendung fest. Beachten Sie hierzu die nachfolgenden Ausführungen.
- Bestätigen Sie mit der Schaltfläche »OK«, um das Dialogfeld zu schließen und zum Dialogfeld »SpeechCorrect-Regeln verwalten« zurückzukehren. Die neue Regel ist automatisch aktiviert.



Das Dialogfeld zum Anlegen einer neuen SpeechCorrect-Regel. Bei Bedarf kann die Anwendung der Regel auf ganz bestimmte Kontexte beschränkt werden.

Bedingungen für die Anwendung einer SpeechCorrect-Regel festlegen:

Mit speziellen Kontextregeln kann die Anwendung einer aktivierten Regel auf ganz bestimmte Fälle beschränkt werden. So könnte z. B. »Becker« nur dann anstelle von »Bäcker« erscheinen, wenn das Wort auf »Boris« folgt. Im unteren Teil des Dialogfelds »Regel bearbeiten« können Sie angeben, was vor bzw. nach einer diktierten Wortfolge stehen muss, damit sie im Text ersetzt wird. Aktivieren Sie hierzu die Option »immer nach« und/oder »immer vor« und geben Sie an, was vor bzw. nach der Wortfolge stehen muss:

<Zahl>:

eine beliebige Grundzahl (»eins«, »zwei«, »drei«, »hundertvierundzwanzig«, »Zweitausendacht«, »null KOMMA fünfundzwanzig« etc.) oder Ordnungszahl (»erste«, »zweiter«, »drittes« etc.)

Wort/Wortfolge:

ein ganz bestimmtes Wort bzw. eine ganz bestimmte Wortfolge. Wäre hier beispielsweise »Herr« eingetragen, wäre die Bedingung bei »Herrn« oder »Herren« nicht erfüllt.

Hinweis: Wenn Sie sowohl die »immer nach«- als auch die »immer vor«-Option aktivieren, wird die Regel nur dann ausgeführt, wenn beide Bedingungen erfüllt sind (UND-Bedingung). Wenn Sie stattdessen möchten, dass die Regel bereits dann ausgeführt wird, wenn nur eine der beiden Bedingungen erfüllt ist (ODER-Bedingung), müssen Sie zwei Regeln anlegen – eine für »immer nach« und eine zweite für »immer vor«.