


Erkennungsqualität in Voice Pro 12 verbessern

(siehe auch Handbuch Kapitel 8.2):

Wenn die Erkennungsqualität nicht zufriedenstellend ist, kann das verschiedene Ursachen haben. Bitte versuchen Sie, die Erkennungsqualität durch folgende Maßnahmen zu verbessern:

- a) Diktieren Sie mit **normaler Sprechgeschwindigkeit**. Sprechen Sie deutlich und ohne einzelne Silben zu verschlucken, vermeiden Sie dabei aber eine zu starke und unnatürliche Betonung.
- b) Diktieren Sie in einer möglichst **ruhigen Umgebung**. Schließen Sie ggf. das Fenster, um Verkehrslärm fernzuhalten, und schalten Sie Radio und Fernseher aus.
- c) Stellen Sie sicher, dass dasselbe **Mikrofon** verwendet wird, mit dem das **aktuell gewählte Geräteprofil** erstellt wurde.
- d) Führen Sie das **Mikrofonsetup** erneut aus. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche im Cockpit oder wählen Sie den Befehl »Mikrofon einrichten« im Voice Pro Menü bzw. in der Voice Pro Zentrale oder klicken Sie auf die entsprechende Symbolschaltfläche auf der Registerkarte »Tools« der Multifunktionsleiste von Voice Pad. Achten Sie dabei auch auf die Hinweise des Mikrofonsetup-Assistenten bezüglich des korrekten Abstands zum Mikrofon.
- e) Führen Sie das **Mikrofonsetup** möglichst vor jeder Diktatsitzung durch und verändern Sie während des Diktats nicht die **Stellung des Headsets**. (siehe auch Hinweise im Handbuch Kapitel 4.5.3)
- f) Stellen Sie sicher, dass für das gewählte Geräteprofil ein komplettes **Stimmtraining** durchgeführt wurde. Bitte beachten Sie, dass im Cockpit und im Dialogfeld »Benutzerdaten bearbeiten« das Stimmtraining bereits dann als absolviert gemeldet wird, wenn ein Stimmtraining gestartet wurde – unabhängig davon, wie viele Sätze tatsächlich trainiert wurden.
- g) Führen Sie das **Lernprogramm** aus. Es macht nicht nur mit den Prinzipien der Spracherkennung vertraut, sondern trainiert auch die Erkennungsqualität.
- h) Führen Sie eine **Suche nach unbekanntem Wörtern** in Ihren Dokumenten durch, damit sichergestellt ist, dass der für Sie typische Wortschatz im Sprachwörterbuch enthalten ist. Sollte die Erkennungsqualität prinzipiell in Ordnung sein, aber bei bestimmten Wörtern wiederholt versagen, lesen Sie bitte die FAQ zu »Ein Wort wird wiederholt falsch verstanden«.
- i) Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Rechner die **Systemanforderungen** von Voice Pro 12 erfüllt.
Wenn die Kapazität knapp bemessen ist, so beenden Sie neben der Spracherkennung möglichst viele Anwendungen.
Lassen Sie dem Rechner zwischen den einzelnen Schritten (z.B. nach Mikrofonsetup und z.B. vor dem Öffnen von Voice Pad) einen kurzen Moment Zeit für die Verarbeitung, bevor Sie mit dem Diktieren beginnen.
- j) Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Rechner der **Soundeingang** (also Ihr Diktat mit Voice Pro 12) über Ihr verwendetes Mikrofon/ Headset erfolgt und nicht z.B. über die im Rechner eingebauten Lautsprecher.

Dies kann über die **Systemsteuerung** (Start → Systemsteuerung) und dort über das Dialogfeld „**Sound**“ geprüft werden.
Auf der Registerkarte „**Aufnahme**“ sollte das für Voice Pro 12 verwendete Mikrofon (z.B. „Sennheiser USB Headset“) mit dem Hinweis „Wird verwendet“ markiert sein.
Ist es „Als Standard“ festgelegt? Dies wird durch ein Häkchen vor grünem Hintergrund angezeigt. Diese Einstellung kann aktiviert werden durch Markieren des Mikrofoneintrags (z.B. „Mikrofon Sennheiser USB Headset“), Anklicken der Schaltfläche „Als Standard“ und Bestätigung mit „OK“.



Weitere Hinweise zum Prüfen der Mikrofoneinstellungen finden Sie im Handbuch Kapitel 8.1